UNLEARNING SECURITY

Introducción a la ingeniería inversa x86

http://unlearningsecurity.blogspot.com

Daniel Romero Pérez

unlearnsecurity@gmail.com

Marzo del 2012

^{*} Recopilación de entregas realizadas en http://unlearningsecurity.blogspot.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INVERSA X86 (PARTE I)	2
NTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INVERSA X86 (PARTE II)	
, ,	
Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte III)	8
Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte IV)	11
Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte V)	14

Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte I)

Una de las temáticas que más me han llamado la atención y por varios motivos menos e tocado el mundo de la seguridad de la información, son <u>la ingeniería inversa</u> y el desarrollo de exploits. Me parece una tarea realmente interesante y con una gran cantidad de profesionales detrás de ella. Por ese y algún que otro motivo, he decidido realizar una serie de entradas en relación a dichos temas y así poder descubrir un poco como funciona todo este mundo.

Teniendo en cuenta mi desconocimiento del lenguaje ensamblador y de la arquitectura x86 empezaremos por lo más fácil. Así que iremos creando pequeños códigos en lenguaje C e interpretando en ensamblador que se está haciendo.

Pero antes de meternos de lleno, recordaremos **muy** por encima algunos registros básicos, las instrucciones principales y el funcionamiento de la pila.

Registros

Utilizados para facilitar la tarea en el procesado de las instrucciones, cómo para almacenar datos que se utilizaran posteriormente por las mismas. Estos son alguno de los registros básicos que existen:

- EAX (Accumulator register): Utilizado tanto para realizar cálculos, cómo para el almacenamiento de valores de retorno en "calls".
- EDX (Data register): Extensión de EAX, utilizada para el almacenamiento de datos en cálculos más complejos.
- **ECX (Count register):** Utilizado en funciones que necesiten de contadores, como por ejemplo bucles.
- EBX (Base register): Se suele utilizar para apuntar a datos situados en la memoria.
- **ESI (Source index):** Utilizado para la lectura de datos.
- **EDI (Destination index):** Utilizado para la escritura de datos.
- ESP (Stack pointer): Apunta a la cima de la pila "stack".
- **EBP (Base pointer:** Apunta a la base de la pila "stack".

Instrucciones

Son acciones predefinidas en el lenguaje ensamblador. Algunas de las más habituales de ver son:

- Push: Guarda el valor en la pila.
- **Pop:** Recupera valor de la pila.
- Mov (dst, src): Copia el operador "src" en el operador "dst".
- **Lea (reg, src):** Copia una dirección de memoria en el registro destino (ej: EAX).
- Add (o1, o2): Suma los dos operadores y los almacena en el operador uno.
- Sub (o1, o2): Resta el valor del segundo operador sobre el primero y lo almacena en el primer
 operador.
- **Inc:** Incrementa en 1 el valor del operador indicado.
- **Dec:** Decrementa en 1 el valor del operador indicado.
- And: El resultado es 1 si los dos operadores son iguales, y 0 en cualquier otro caso.


- **Or:** El resultado es 1 si uno o los dos operadores es 1, y 0 en cualquier otro caso.
- **Cmp:** Compara dos operadores.
- Jmp: Salta a la dirección indicada.
- Call: Llama/Salta a la dirección/función indicada.
- Nop: Not Operation.

PILA (Stack)


La PILA o *Stack* es un conjunto de direcciones de memoria encargadas de almacena información de llamadas a funciones, variables locales, direcciones de retorno a funciones anteriores, entre otras tareas. La PILA es dinámica, por lo que va cambiando su tamaño dependiendo de la función a la cual se encuentre asociada, dispone de una estructura "First In, Last Out", por lo que lo último que entra será lo primero en salir, delimitada siempre por su cima (ESP) y por su base (EBP).

Para entender correctamente el funcionamiento de la PILA vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que disponemos de dos funciones "main()" e "imprimir_dato()", donde la segunda se llamada dentro del código de la primera.

Vamos a ver como queda la Stack justo antes de realizar la llamada a printf de la "función 1".



Ahora vamos a visualizar el estado de la pila justo antes de la llamada al **printf** de la "función 2".



Si os fijáis, la *Stack* a medida que va habiendo funciones dentro de funciones, se van apilando de forma decreciente la nueva PILA sobre la anterior, dejando entre medias la famosa **"dirección de retorno"** encargada en este caso de volver la aplicación al punto exacto de la "función 1" después de haber llamado a "función 2".

Por lo tanto, podemos concretar que cada función que se esté ejecutando en una aplicación tendrá asociada su "propia" *Stack*.

Existen multitud de registros e instrucciones más, simplemente he nombrado algunas de las que más vamos a ver. A medida que vayamos viendo nuevas las iremos comentando y explicando para poder entender correctamente el código.

Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte II)

Continuando con la serie de introducción a la ingeniería inversa, y <u>una vez visto un pequeño</u> resumen de algunos de los registros, comentado algunas de las instrucciones más vistas y un resumen de cómo funciona la *Stack*, pasamos a ver como podemos interpretar código en ensamblador y no perdernos en el intento.

Vamos a ver unos cuantos ejemplos de códigos en lenguaje C y su equivalencia en lenguaje ensamblador. (Para el desensamblado de la aplicación podéis utilizar cualquiera de las muchísimas herramientas que existen: OllyDbg, IDA Pro, Immunity Debugger, gdb, radare, etcétera, en futuros posts haré una pequeña mención a cada una de ellas detallando sus comandos y funciones básicas).

1 - Hello World

Comenzaremos con el típico "Hello World".

```
.text:004013C0
                                                    push
                                                             ebp
                                     .text:004013C1
                                                    mov
                                                             ebp, esp
                                                             esp, OFFFFFFFOh
#include <stdio.h>
                                     .text:004013C3
                                                    and
                                                    sub
                                                             esp, 10h
                                     .text:004013C6
                                                             sub 401A00
                                     .text:004013C9
                                                    call
int main(int argc,char **argv)
                                     .text:004013CE
                                                             dword ptr [esp], 403064h
                                                    mnv
                                     .text:004013D5
                                                    call
    printf("Hello World\n");
                                     .text:004013DA
                                                    leave
                                     .text:004013DB
                                                    retn
                                    .rdata:00403064 aHelloWorld db 'Hello World',0
```

Tal y como se puede observar, el código es bastante simple de entender.

- **0x004013C6:** Hasta dicha dirección nos encontramos con el prologo de la función (inicialización de la misma).
- **0x004013C9:** Nos encontramos con la instrucción **CALL** que seguramente la habrá introducido el compilador para llamar a vete a saber tu qué ;)
- 0x004013CE: Se puede observar como se copia (MOV) el valor 0x00403064 asociada a la cadena "Hello World" en ESP (cima de la pila), por lo que ya tenemos en la PILA el valor que necesitamos.
- **0x004013D5:** Se llame a la función **PUTS,** la cual cogerá de la cima de la pila el valor que va a imprimir por pantalla ("Hello World").
- **0x004013DA:** Tenemos el epílogo, donde se restaura la pila y retornamos a la función anterior.

2 - Hello World (Argumentos)

Pasamos a ver como se manejan los argumentos que le pasamos a una función.

```
.text:004013C0
                                                     push
#include <stdio.h>
                                    .text:004013C1
                                                             ebp, esp
                                                     mov
                                                             esp, OFFFFFFOh
                                    .text:004013C3
                                                     and
int main(int argc,char **argv)
                                    .text:004013C6
                                                     sub
                                                              esp, 10h
                                    .text:004013C9
                                                              sub 401A00
                                                     call
    printf("%s\n", argv[1]);
                                    .text:004013CE
                                                     mov
                                                              eax, [ebp+arg_4]
                                    .text:004013D1
                                                     add
                                                             eax, 4
                                                             eax, [eax]
                                    .text:004013D4
                                                     mov
                                    .text:004013D6
                                                     mnu
                                                              [esp], eax
                                                             puts
                                    .text:004013D9
                                                     call
                                    .text:004013DE
                                                     leave
                                    .text:004013DF
                                                     retn
```

Ya que el código es similar al anterior pasaremos a detallar lo más relevante.

- **0x004913CE y 0x004913D1:** Copia el valor de "EBP+arg_4" que equivale a "argv" en **EAX,** acto seguido incrementa el valor de **EAX** en 4 para así poder acceder a "argv[1]" donde se encuentra la dirección que apunta al valor que se ha pasado por argumento a la aplicación.
- **0x004913D4, 0x004913D6 y 0x004913D9**: Se copia el contenido de la dirección almacenada en **[EAX]** a **EAX**. Y para finalizar copiamos **EAX** en la cima de la pila para que la función **PUTS** pueda imprimir por pantalla el texto introducido.

Aunque parezca lioso al leerlo, os recomiendo *debuggear* paso a paso la aplicación fijándoos bien en como se van rellenando los registros y la pila.

3 - Función FOR

Vamos a ver como podemos detectar que se está realizando un bucle en nuestro código.

```
.text:004013C0 push
                                                       text:004013C1 mov
                                                                                  ebp, esp
                                                                                  esp, OFFFFFFOh
esp, 20h
                                                       text:004013C3 and
                                                       text:004013C6
                                                                        sub
                                                       text:004013C9
                                                                                  sub_401A30
                                                                                                                      1
#include <stdio.h>
                                                                                 dword ptr [esp+22], 696E6164h
word ptr [esp+26], 6C65h
dword ptr [esp+28], 8
short loc_4013FF
                                                       .text:004013CE mov
                                                       text:004013D6
                                                                        mov
int main(int argc,char **argv)
                                                       text:004013DD mov
                                                       .text:004013E5
    char nombre[6] = "daniel";
                                                       . Text: 004013E7
    int i:
                                                       text:004013E7
                                                       text:004013E7 loc 4013E7:
                                                                                                                           2
                                                                                 eax, [esp+<mark>22</mark>]
[esp+4], eax
                                                       .text:004013E7 lea
    for(i = 0; i < 10; i++)
                                                       .text:004013EB mov
                                                                                  dword ptr [esp], offset; "Hola %s!\n"
                                                       text:004013EF mov
         printf("Hola %s!\n", nombre);
                                                       text:004013F6 call
                                                                                  printf
                                                       text:004013FB inc
                                                                                  dword ptr [esp+28]
                                                       text:004013F
                                                        text:004013FF loc_4013FF:
                                                                                                             3
                                                        text:004013FF cmp
                                                                                  dword ptr [esp+28], 9
                                                        text:00401404
                                                                                  short
                                                                                         1oc 4013E7
                                                        text:00401407 retn
                                                                             401300 endp
```

Si os fijáis, podemos definir claramente cuatro partes de código que realizan funciones distintas.


- 1. Prologo y declaración de variables.
- (loc_4013E7): Encargado de preparar los parámetros y llamar a la función printf. De esta parte podemos destacar la instrucción INC, la cual incrementará en uno el valor indicado [esp+28].
- (loc_4013FF): Parte encargada de verificar el estado del bucle. En esta parte nos encontramos con una nueva instrucción JLE (Jump if Less than or Equal) saltar si es menor o igual, que junto a la instrucción CMP anterior se forma la estructura de

comparar el valor [esp+28] con 9, si el resultado es menor o igual la instrucción JLE nos hará saltar a (loc_4013E7), de lo contrario continuará con la zona 4.

4. Epílogo de la función encargado de restaura la pila y retornamos a la función anterior.

De este modo, ya podremos identificar un bucle en código ensamblador.

Os dejo también el **flowgraph** que nos ofrece IDA PRO, el cual de forma gráfica nos ayuda a interpretar mucho más rápido que función está realizando el código analizado.



Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte III)

En la <u>entrada anterior vimos algunos ejemplos de código en C y su equivalente en ensamblador</u>. Hoy continuaremos con algunos ejemplos más que nos permitan entender más como funcionan los registros y ensamblador.

Pero antes de comenzar y ya que en el anterior post vimos un ejemplo de salto (JLE) debido a un bucle vamos a profundizar un poco más en el asunto.

Si recordáis la instrucción JLE (Jump if Less than or Equal) realizaba el salto a la dirección indicada si la condición se cumplía. ¿Pero como sabe si esta se cumple o no? Aquí es donde entra el registro de estado y sus *FLAGS*, el cual sirve para indicar el estado actual de la máquina y el resultado de algún procesamiento mediante bits de estado, entre los cuales podemos encontrar los siguientes:

- *OF (overflow):* Indica desbordamiento del bit de mayor orden después de una operación aritmética de números con signo (1=existe overflow; 0=no existe overflow).
- **SF** (**Sign**): Contiene el signo resultante de una operación aritmética (0=positivo; 1=negativo).
- **PF** (paridad): Indica si el número de bits 1, del byte menos significativos de una operación, es par (0=número de bits 1 es impar; 1=número de bits 1 es par).
- **CF** (Carry): Contiene el acarreo del bit de mayor orden después de una operación aritmética.
- **ZF** (**Zero**): Indica el resultado de una operación aritmética o de comparación (0=resultado diferente de cero; 1=resultado igual a cero).

Como ya habréis intuido, los flags **ZF, SF y OF** serán los más utilizados en comparadores y saltos. Retornamos al ejemplo del <u>post anterior</u> donde teníamos algo similar al siguiente código:

```
.text:004013D8 loc 4013D8:
int main(int argc.char **argv)
                                                                   [esp+20h+var_20], offset; "Hola!!"
                                            .text:004013D8 mov
                                            .text:004013DF call
   int i:
                                                                    [esp+20h+var_4]
                                            .text:004013F4 inc
   for (i = 0; i < 10; i++)
                                            .text:004013E8
       printf("Hola!!\n");
                                            .text:004013E8
                                                           1oc 4013E8:
                                            .text:004013E8 cmp
                                                                    dword ptr [esp+28], 9
                                                                    short loc 4013D8
                                            text:004013EF
                                                           leave
```

Teniendo en cuenta que se está ejecutando la instrucción **JLE**, nos interesa saber con que registros de estado trabaja la misma (http://faydoc.tripod.com/cpu/jle.htm).

```
0F 8E | JLE | Jump near if less or equal (ZF=1 or SF<>OF)
```

Como se ha podido observar, la instrucción JLE trabaja con los registros ZF, SF y OF, por lo que mientras la condición se cumpla nos encontraremos dentro del bucle. Para verlo todo más claro, vamos a ver la secuencia en ensamblador y como afecta al registro de estado.

Esp+28	ZF	SF	OF	Condición
0	0	1	0	VERDADERA
1	0	1	0	VERDADERA

2	0	1	0	VERDADERA
				VERDADERA
8	0	1	0	VERDADERA
9	1	0	0	VERDADERA
10	0	0	0	FALSA

Como veis, hasta que **NO** se ha cumplido la sentencia (**ZF=1 o SF <> OF**) no se ha salido del bucle. De este modo en la vuelta diez el bucle dejará de ejecutarse.

Una vez entendido como funcionan algunos de los registros de estado, continuamos con alguna de las equivalencias entre lenguaje C y ensamblador.

4 - Operaciones matemáticas

Vamos a ver como realiza ensamblador algunos cálculos matemáticos básicos.

```
int main(int argc,char **argv)
{
    int edad1 = 8, edad2 = 2;
    int suma = edad1 + edad2;
    printf("La suma es: %i\n", suma);

    int resta = edad1 - edad2;
    printf("La resta es: %i\n", resta);

    int mult = edad1 * edad2;
    printf("La multiplicacion es: %i\n", mult);

    int div = edad1 / edad2;
    printf("La division es: %i\n", div);
}
```

Tal y como se puede observar en la captura anterior, se trata de un simple código que calcula la suma, resta, multiplicación y división de dos variables. Voy a dividir el código en cuatro partes para visualizarlo con más facilidad.

Empezamos con una simple suma:

```
dword ptr [esp+44], 8
dword ptr [esp+40], 2
.text:004013CE
                 mov
text:004013D6
                 mov
                           eax, [esp+40]
text:004013DE
                 mov
                           edx, [esp+44]
eax, [edx+eax]
text:004013E2
                 mov
text:004013E6
                 1ea
text:004013E9
                 mov
                           [esp+36], eax
text:004013ED
                 mov
                           eax, [esp+36]
                           [esp+4], eax
dword ptr [esp], offset aLaSumaEsI ; "La suma es: %i\n"
text:004013F1
                 mov
text:004013F5
                 mov
text:004013FC
```

Utilizando la instrucción **LEA** carga el contenido de EAX+EDX en EAX, por lo que ya tenemos nuestro resultado en un registro para posteriormente imprimirlo por pantalla.

En el siguiente código se encuentra la equivalencia a la resta.

```
text:00401401
                         eax, [esp+40]
                mov
text:00401405
                         edx, [esp+44]
                mov
text:00401409
                mov
                         ecx, edx
.text:0040140B
                sub
                         ecx, eax
.text:0040140D
                mov
                         eax, ecx
                         [esp+32], eax
text:0040140F
                mov
                         eax, [esp+32]
[esp+30h+var_20], eax
text:00401413
                mov
.text:00401417
                mov
                         [esp+30h+var_30], offset aLaRestaEsI ; "La resta es: %i\n"
text:0040141B
                mov
text:00401422
                call
```

En este caso se utiliza la instrucción **SUB** para restar el contenido de EAX a ECX, y almacenarlo nuevamente en ECX.

En el siguiente código se encuentra la equivalencia a la multiplicación.

```
.text:00401427 mov eax, [esp+44]
.text:00401428 imul eax, [esp+40]
.text:00401430 mov [esp+28], eax
.text:00401434 mov eax, [esp+28]
.text:00401438 mov [esp+4], eax
.text:0040143C mov dword ptr [esp], offset aLaMultiplicaci; "La multiplicacion es: %i\n"
.text:00401443 call printf
```

Para realizar la multiplicación de dos variables, se utiliza la instrucción **IMUL**, el cual multiplica el primer valor por el segundo, almacenando el resultado de la operación en el primer valor.

En el siguiente código se encuentra la equivalencia a la división.

```
.text:00401448 mov
                       eax, [esp+44]
.text:0040144C
               cdq
.text:0040144D idiv
                       dword ptr [esp+40]
.text:00401451
                       [esp+24], eax
               MOV
.text:00401455
                       eax, [esp+24]
               mnu
.text:00401459
               mov
                       [esp+4], eax
                       dword ptr [esp], offset aLaDivisionEsI ; "La division es: %i\n"
.text:0040145D
               MOV
.text:00401464 call
                       printf
```

Para realizar la división de dos variables son necesarias dos instrucciones:

- **CDQ** se encarga de convertir el valor de 32 bits almacenado en EAX, en uno de 64 bits almacenado en EDX:EAX.
- **IDIV** se encarga de dividir el valor almacenado en EAX con el valor que se le pasa a la instrucción.

Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte IV)

Tras aprender <u>qué es y de que está compuesto el registro de estado y ver algunas operaciones</u> <u>matemáticas</u>, hoy continuaremos con alguno de los códigos que habitualmente nos encontraremos al realizar ingeniería inversa sobre un binario.

Vamos a analizar el siguiente código:

```
dword ptr [esp+24], 5
dword ptr [esp+28], 9
short loc 4013FA
dword ptr [esp+24], 5
short loc 4013FA
dword ptr [esp], offset; "Todo correcto?!"
                                                                               .text:004013D6 mov
                                                                               .text:004013D6 cmp
.text:004013E3 jle
.text:004013E5 cmp
.text:004013EA jg
.text:004013EC mov
int main(int argc,char **argv)
                                                                                .text:004013F3 call
.text:004013F8 jmp
.text:004013FA ; ---
      int valor = 10;
      int valor2 = 5;
                                                                                 .text:004013FA
.text:004013FA loc_4013FA:
     if (valor > 9 && valor2 < 6)
            printf("Todo correcto!!");
                                                                                 .text:004013FA
                                                                                 .text:004013FA mov
.text:00401401 call
                                                                                                                       dword ptr [esp], offset; "Todo incorrecto!!"
            printf("Todo incorrecto!!");
                                                                                 .text:00401406
.text:00401406 locret_401406:
                                                                                 .text:00401406
                                                                                                                                   leave
                                                                                .text:00401407
.text:00401407 sub_401300
                                                                                                                                   endp
```

Si os fijáis este caso es similar al código que analizamos en la <u>segunda entrega de la serie</u>, una de las diferencias claves en este código es la nueva instrucción **JG** (*Jump if Greater*) que podemos ver en la dirección **0x004013EA**. Como se ha podido observar se trata de una instrucción de salto que se efectuará en el caso que la comparación anterior sea mayor al valor indicado.

Debido a que nos encontraremos una gran cantidad de instrucciones de salto cuando se está realizando ingeniería inversa sobre un binario vamos a recordar algunas de ellas y como funcionan.

Instrucción	Descripción	Flags	
JA	Jump if above	CF=0 and ZF=0	
JAE	Jump if above or equal	CF=0	
JB	Jump if below	CF=1	
JBE	Jump if below or equal	CF=1 or ZF=1	
JC	Jump if carry	CF=1	
JCXZ	Jump if CX register is 0	CX=0	
JECXZ	Jump if ECX register is 0	ECX=0	
JE	Jump if equal ZF=1		
JG	Jump if greater	ZF=0 and SF=OF	
JGE	Jump if greater or equal	SF=OF	
JL	Jump if less	SF<>OF	
JLE	Jump if less or equal	ZF=1 or SF<>OF	
JNA	Jump if not above	CF=1 or ZF=1	
JNAE	Jump if not above or equal CF=1		
JNB	Jump if not below CF=0		
JNBE	Jump if not below or equal	CF=0 and ZF=0	
JNC	Jump if not carry	CF=0	
JNE	Jump if not equal	ZF=0	

JNG	Jump if not greater	ZF=1 or SF<>OF	
JNGE	Jump if not greater or equal SF<>OF		
JNL	Jump if not less	SF=OF	
JNLE	Jump if not less or equal	ZF=0 and SF=OF	
JNO	Jump if not overflow	OF=0	
JNP	Jump if not parity	PF=0	
JNS	Jump if not sign	SF=0	
JNZ	Jump if not zero	ZF=0	
JO	Jump if overflow	OF=1	
JP	Jump if parity	PF=1	
JPE	Jump if parity even PF=1		
JPO	Jump if parity odd PF=0		
JS	Jump if sign SF=1		
JZ	Jump if zero	ZF = 1	

Como habréis podido observar los saltos no tienen ningún misterio ya que únicamente es necesario acordarse de su función su correspondiente valor en el registro de estado. Por lo que, cuando se cumpla la condición de los *flags* se realizara el salto a la dirección indicada en la instrucción.

Operaciones Lógicas

Ya que vimos en el anterior post como realizar <u>cálculos matemáticos mediante las instrucciones SUB, IMUL y DIV</u>, hoy veremos como se realizan cálculos lógicos a nivel de bit a través de las instrucciones **AND, NOT, OR y XOR**.

(AND dst, src) Devuelve un valor verdadero, siempre que los valores dst y src sean verdaderos.

Src	Operador	Dst		Result
1	And	1	=	1
1	And	0	=	0
0	And	1	=	0
0	And	0	=	0

(NOT dst) Niega el valor dst, y lo almacena en el mismo operador

Operador	Dst		Result
Not	1	=	0
Not	0	=	1

(OR dst, src) Devuelve un valor verdadero siempre que dst o src sean verdaderos.

Src	Operador	Dst		Result
1	OR	1	=	1
1	OR	0	=	1
0	OR	1	=	1
0	OR	0	=	0

(XOR dst, src) Devuelve un valor verdadero si únicamente uno de los valores src o dst es verdadero.

Src	Operador	Dst		Result
1	Xor	1	=	0
1	Xor	0	=	1
0	Xor	1	=	1
0	Xor	0	=	0

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INVERSA X86 (PARTE V)

Hoy, para finalizar la serie de entregas de introducción a la ingeniería inversa realizaremos un sencillo ejercicio o *crackme*, en el cual podremos aplicar los conocimientos adquiridos en las anteriores entregas y así poder resolver el ejercicio.

Os dejo las cuatro entradas anteriores de la serie por si queréis repasarlas:

- Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte I)
- Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte II)
- Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte III)
- Introducción a la ingeniería inversa x86 (Parte IV)

El fichero que pretendemos analizar se encuentra disponible en las siguiente url: <u>Ejercicio</u> <u>ingeniería inversa</u>

MD5 (fichero .exe): c12ca49829f6a340e944936ffb1f2cde **SHA1** (fichero .exe): d3f9b9a2c0e8624aae672c3e9a4f1a00e740659b

Una vez descargado el binario lo ejecutamos y visualizamos como nos pide un password de instalación, el cual mediante ingeniería inversa tendremos que averiguar. (Recalco averiguar porque obviaremos la parte de modificar el ejecutable para saltarnos la comprobación)

Si desensamblamos el binario nos encontrarnos dos funciones importantes (**sub_4013C0** y **sub_401424**), que serán las encargadas de realizar los cálculos y de informar de si el password es el correcto respectivamente.

Analizaremos cada una de las funciones en busca como se genera el password, detallando las instrucciones más importantes y las que nos llevarán a solucionar el reto.

Función sub_4013C0: (Voy a dividir en dos la función para facilitar su visualización)

```
.text:004013CE mov
                       byte ptr [esp+31], 64h
.text:004013D3 mov
                       dword ptr [esp+24], 5
.text:004013DB mov
                       dword ptr [esp], "Installation password: "
.text:004013E2 call
                       printf
.text:004013E7 call
                       getchar
.text:004013EC mov
                       [esp+23], al
.text:004013F0 mov
                       al, [esp+23]
.text:004013F4 mov
                       dl, [esp+31]
```

- **0x004013CE**: Se almacena en la dirección [esp+31] el valor hexadecimal 64 correspondiente a la letra "d" del abecedario.
- **0x004013D3:** Se almacena en la dirección [esp+24] el valor entero "5".

- **0x004013E2:** Se llama a la función *printf* con el texto "Installation password: " en ESP.
- Ox004013E7: La función getchar() almacena en AL (los primero 8 bits del registro EAX) el carácter introducido por teclado. Esto ya nos da una pista de que datos se están guardando para posteriormente trabajar con ellos. En este caso se almacena el primer byte introducido por teclado, el cual se puede asociar al primer número, carácter o símbolo introducido. Por lo que si asignamos como password "hola" la función getchar() únicamente se quedará con el carácter "h".
- **0x004013F0:** Se almacena el valor introducido por teclado en AL (EAX).
- **0x004013F4:** Se almacena el inicializado anteriormente "d" en DL (EDX).

```
eax, edx
.text:004013F8 xor
                      [esp+22], al
.text:004013FA mov
.text:004013FE movsx
                      eax, byte ptr [esp+22]
.text:00401403 mov
                      [esp+16], eax
.text:00401407 mov
                      edx, offset sub_401424
.text:0040140C mov
                      eax, [esp+16]
.text:00401410 mov
                      [esp+4], eax
                      eax, [esp+24]
.text:00401414 mov
.text:00401418 mov
                      [esp], eax
.text:0040141B call
                      edx ; sub_401424
                      _getch
.text:0040141D call
.text:00401423 retn
```

- 0x004013F8: Se realiza la operación lógica XOR sobre EAX y EDX.
- 0x00401410: Se almacena el resultado del XOR en ESP+4
- **0x00401418:** Se almacena la variable inicializada anteriormente "5" en ESP.
- **0x0040141B:** Esta instrucción es la última "útil" de la función, en la cual se realiza una llamada a una nueva función, hay que tener en cuenta que en las funciones anteriores se han almacenado valores en la ESP para utilizarlos en esta función.

Hasta aquí ya sabemos que:

- Se almacena el primer byte introducido por teclado
- Se almacena el valor "d"
- Se realiza un XOR de los valores anteriores
- Se llama a la función sub_401424 pasándole el valor resultante del XOR y el valor "5".

Función sub_401424:

```
.text:00401424
               push
                        ebo
.text:00401425
               mov
                        ebp, esp
.text:00401427
               sub
                        esp, 18h
.text:0040142A
               mov
                        eax,
                             [ebp+12]
.text:0040142D
               mov
                        edx,
                             [ebp+8]
.text:00401430
               lea
                        eax, [edx+eax]
.text:00401433
               cmp
                        eax, 1Bh
                        short loc 401446
.text:00401436
               jnz
                        dword ptr [esp], "\nWell Done!!"
.text:00401438
               MOV
                        printf
.text:0040143F
               call
.text:00401444
                        short locret 401452
.text:00401446
.text:00401446
.text:00401446 loc_401446:
.text:00401446 mov
                        dword ptr [esp], "\nSorry, try again!!";
.text:0040144D
                        printf
               call
.text:00401452
.text:00401452 locret_401452:
.text:00401452 leave
.text:00401453 retn
```

- **0x0040142A y 0x0040142D:** Se almacenan los valores pasados anteriormente en EAX y EDX.
- **0x0040141B:** Sumamos EAX y EDX y lo almacenamos en EAX.
- 0x00401433: Comparamos el resultado (EAX) con el valor hexadecimal 1B, en decimal 27.
- **0x00401436:** Se realiza un salto JNZ a una dirección (mensaje "sorry, try again!!") si la comparación es falsa. Como habréis podido imaginar es justamente en esta comprobación donde nos interesa que la comparación sea cierta.

Hasta aquí sabemos:

- Los valores pasados a esta función sumados deben dar 27 para poder resolver el reto.

Con todo lo recopilado hasta ahora podemos decir que: debemos encontrar un carácter, número o símbolo que al realizar un XOR con el carácter "d" y sumándole el valor 5 el resultado sea 27.

Resumido en una fórmula:

Si os fijáis, es necesario trabajar en binario para poder identificar el valor correcto. Al tener un único valor al otro lado de la igualdad, es posible realizar la operación XOR entre los dos valores conocidos "22" y "d" de este modo obtendremos el valor correcto.

Valor	Binario
22	00010110
Carácter "d"	01100100
Resultado	01110010

Y el valor en binario "0 1 1 1 0 0 1 0" corresponde con el valor hexadecimal 72 que a su vez corresponde a la letra "r" del abecedario, la cual será la solución a nuestro retro.

Si realizamos la prueba sobre el ejecutable conseguimos que se nos muestre el mensaje "Well Done!!"



Aquí finaliza la serie de entradas sobre la introducción a la ingeniería inversa en x86, seguiremos añadiendo nuevos contenidos en el blog (http://unlearningsecurity.blogspot.com).

^{*}Os podéis descargar el código en C del reto desde el siguiente enlace: Código C reto